



# 3DAutoPress\_VISI V10

## 安 装 手 册

昆山兴模信息科技有限公司版权所有

## 目 录

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 一、安装前注意事项.....  | 1   |
| 二、软件安装包清单.....  | 2   |
| 三、软件安装过程详解..... | 3-5 |
| 四、常见的安装问题.....  | 6   |

## 一、安装前的注意事项

1. 推荐硬件配置：CPU Intel 酷睿 i7 12700，独显 GeForce RTX 3050，内存 32G，固态硬盘 500G，加密锁；

✚ 拥有以上配置的台式机可流畅运行大约 500M~800M 的图档，用户也可以根据实际情况在此基础上适当地升级 CPU 和独立显卡。

2. 系统/组件要求：仅支持 64 位的 win8.1/win10；.Net Framework 4.5 及以上；

✚ 优先推荐使用 win10，杀毒软件、防火墙和文件加密软件对电脑运行速度有较大影响。

3. 在下载、剪切、复制和粘贴安装程序前，关闭系统防火墙、杀毒、优化和管家软件等一切可能阻止程序正常安装的因素；

✚ 在安装过程中跳出文件丢失、错误等警告信息，几乎都是因为安装程序被破坏所导致的。

4. 软件中的部分功能可以导出 Excel 文件，优先推荐安装完整版的 Microsoft Office2010 及以上版本，或者 WPS Office2020 及以上版本；

✚ Microsoft Office2010 下载链接：<https://pan.baidu.com/s/1qQIUVBtBOS0LqZxQZsMghg> 提取码：cbzl。

5. 与 3DAutopress V10 对应的 VISI 版本只能是 **VISI 2022.1.2238**，如安装了其它的版本，请提前卸载、删除干净。VISI2022.1 的安装路径仅默认为 **C/D/E/F:\VISI2022.1**，3DAutoPress V10 的安装路径必须跟它完全相同；

✚ 随意更改路径会造成软件无法使用。

6. 在安装 3DAutopress V10 之前，请先卸载旧版本，如需要保留关键的设置参数，请提前备份“C/D/E/F:\VISI2022.1\3DAutoPress\_VISI V10”路径下的“db”文件夹。

✚ 由于版本升级的需要，“db”文件夹中的文件数量在升级前后会有所差异，偶尔也会出现虽然名称相同，但新旧不能共用的情况。

✚ 如需要保留 VISI 的关键设置参数，请备份“C/D/E/F:\VISI2022.1”路径下的“User\_Profiles”文件夹，这里面包含了快捷键、工程图、菜单、展开系数等配置文件。

## 二、软件安装包清单

### 1. Microsoft .Net Framework 4.5.exe (Windows 组件) 40.8M

- 双击安装包或者用系统管理员身份运行，默认“下一步”即可完成安装，但如果已经安装了 4.5 或者更高版本，系统则会提示无需再安装。

### 2. HASPUserSetup.exe (加密锁驱动程序 9.15 版本) 37M

- 如果在安装 3DAutoPress\_VISI V10 之后就能够正常使用，则无需再安装加密锁驱动。
- 插入加密锁后，双击安装包或者用系统管理员身份运行，默认“下一步” .....即可完成安装。
- 如果已经安装了其它品牌的加密锁驱动，可能会因此带来冲突并造成安装无法继续下去。


### 3. 3DAutoPress\_VISI V10.exe (二次开发安装程序) 368M

- 由于版本升级的需要，新、旧安装包的大小会有所差别。



### 三、软件安装过程详解

1. 请先关闭系统防火墙、杀毒软件、电脑管家等一切可能阻止程序正常安装的因素；
2. Win10 系统的用户，请先关闭系统自带的杀毒软件 Windows Defender，步骤如下：

2.1. Win+R（或者在搜索栏输入运行）输入 gpedit.msc 回车打开策略窗口；



2.2. 找到计算机配置->管理模板->Windows 组建->Windows Defender 中的关闭 Windows Defender，单击右键->编辑，将其配置成“已启用”即可。



3. 选择 3DAutoPress\_VISI V10.exe 安装程序，以管理员身份运行；




4. **请务必选择 VISI2022.1 的安装路径**，如 D:\VISI2022.1，然后“立即安装”。注意：仅支持 C/D/E/F 这 4 个盘符；




5. 安装结束, 关闭界面;



6. 安装之后的路径如下图;



7. 打开后的软件界面如下图。



#### 四、常见的安装问题

| 序号 | 问题                                                          | 原因或解决                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 执行 3DAutoPress_VISI V10 无任何反应                               | ①系统组件 “Microsoft .NET Framework” 必须是 4.5 或者更高版本；②通过任务管理器强行关闭所有正在运行的 VISI 程序，然后重试；③通过任务管理器强行关闭正在运行的 3DAutoPress 功能，然后重试。 |
| 2  | 执行 3DAutoPress_VISI V10 提示 “版本非 VISI2022.1.2238”            | 卸载 VISI2022.1.2238 以外的版本和激活程序，把残留文件删除干净。                                                                                |
| 3  | 执行 3DAutoPress_VISI V10 提示 “载入扩展名.....失败或文件未找到/不正确的路径名”     | ①3DAutoPress 的安装路径必须跟 VISI 完全一致，如 D:\VISI2022.1；②可执行程序文件被杀毒软件删除了。                                                       |
| 4  | VISI 界面不显示 3DAutoPress 菜单                                   | 3DAutoPress 的安装路径必须跟 VISI 完全一致，如 D:\VISI2022.1。                                                                         |
| 5  | 执行 3DAutoPress_VISI V10 提示 “Sentinel Key not Found (H0007)” | ①没有安装加密锁驱动程序；②没有插加密锁；③USB 接口接触不良；④USB 接口被封锁。                                                                            |
| 6  | 执行 3DAutoPress_VISI V10 提示 “Feature not found (H0031) ”     | ①没有被授权；②授权与安装包不符。                                                                                                       |
| 7  | 执行 3DAutoPress_VISI V10 提示 “Old driver (H0011) ”            | 加密锁驱动程序 “HASPUserSetup.exe” 需要更新。                                                                                       |
| 8  | 执行 3DAutoPress_VISI V10 提示 “Unknown error (H0401) ”         | 3DAutoPress_VISI V10 程序文件被破坏。                                                                                           |
| 9  | 执行 3DAutoPress_VISI V10 提示 “Feature has expired (H0041) ”   | 3DAutoPress_VISI V10 授权已经过期。                                                                                            |